

VSDC – Recenzja bezpłatnego edytora wideo MP4 dla systemu Windows



MP4 jest prawdopodobnie najpopularniejszym formatem wideo, ponieważ większość urządzeń nagrywających, w tym aparaty fotograficzne, smartfony i drony, tworzy pliki MP4. Jest to również najbardziej rozpoznawalny format, który można otworzyć na telefonach z systemem iOS i Android, większości telewizorów, urządzeń do gier i odtwarzaczach DVD.

Oczywiście wiele osób szuka sposobu na szybką edycję filmów MP4 lub konwersję filmów na MP4 i późniejszą ich edycję. Jeśli jesteś jednym z nich, ten samouczek jest dla Ciebie.

Poznaj VSDC, darmowy edytor wideo MP4 dla systemu Windows bez znaków wodnych i ograniczeń jakościowych. VSDC to najlepszy wybór, ponieważ jest to punkt kompleksowej obsługi do pracy z plikami multimedialnymi. Możesz go użyć, gdy potrzebujesz potężnego konwertera, w pełni funkcjonalnego edytora wideo MP4 lub gdy potrzebujesz tylko szybkiego rozdzielacza wideo MP4, aby podzielić materiał na wiele fragmentów.

[Pobierz darmowy edytor wideo VSDC](#)

Skompilowaliśmy ten samouczek w oparciu o najczęstsze zadania związane z edycją wideo MP4. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się:

- Jak edytować filmy MP4 za pomocą VSDC
- Jak podzielić filmy MP4 na części
- Jak dodać muzykę do wideo MP4
- Jak usunąć dźwięk z MP4?
- Jak spowolnić lub przyspieszyć wideo MP4


- Jak odwrócić wideo MP4
- Jak utworzyć GIF z MP4 (lub przekonwertować go na dowolny inny format po edycji)

Oto dokładnie to, co otrzymasz po zainstalowaniu darmowego edytora wideo VSDC na swoim komputerze

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego przeglądu, jak edytować filmy MP4 w VSDC, oto, co otrzymujesz po zainstalowaniu tego edytora wideo na swoim komputerze.

Przede wszystkim to oprogramowanie jest bardzo lekkie i wymaga minimalnych zasobów komputera. Oznacza to, że możesz bezpiecznie z niego korzystać, nawet jeśli masz nieco przestarzały komputer z niewielką ilością pamięci. Aby być precyzyjnym, potrzebujesz tylko 256 MB pamięci RAM i 50 MB wolnego miejsca na dysku.

Pobieranie VSDC może potrwać kilka minut w zależności od połączenia internetowego, a po uruchomieniu programu tak wygląda ekran startowy.



VSDC ma wersję PRO, do której zostanie zaoferowana aktualizacja po instalacji. W tym momencie możesz po prostu zamknąć baner promocyjny (lub kliknąć „Kontynuuj”, jeśli pojawi się na etapie eksportu), jeśli nie jesteś gotowy do aktualizacji.


Pakiet zawiera wiele narzędzi i nie jest to tylko edytor wideo MP4. Istnieje również narzędzie do przechwytywania wideo, narzędzie do przechwytywania

ekranu komputera, twórca pokazu slajdów, konwerter wideo, dyktafon i narzędzie do przesyłania na YouTube.

Aby rozpocząć pracę, kliknij duży przycisk „Importuj zawartość” i wybierz plik wideo z komputera. Pojawi się okno „Ustawienia projektu” i jeśli nie chcesz zmienić żadnych parametrów – rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę, rozmiar wideo – po prostu kliknij „Zakończ”.

Jak edytować filmy MP4 w systemie Windows

Teraz, gdy masz już plik przesłany do VSDC, spójrz na kluczowe sekcje menu, które będą potrzebne do jego edycji.



Po zaimportowaniu plik jest automatycznie umieszczany na osi czasu – głównym obszarze roboczym. Będziesz używać zielonego kursora do precyzyjnego dzielenia filmów i czerwonego przycisku podglądu do sprawdzania wyników swoich działań. Jeśli procesor Twojego komputera ma problemy z rozmiarem pliku, wideo może wyglądać na niestabilne podczas podglądu. Nie wpływa to w żaden sposób na plik wyjściowy, jednak dla Twojej wygody zalecamy obniżenie jakości podglądu za pomocą menu rozwijanego po lewej stronie przycisku *Podgląd*.

Teraz górne menu wstążki zawiera wszystkie podstawowe narzędzia potrzebne do projektu. Dodaj nowe pliki audio, wideo lub obrazy za pomocą zielonego okrągłego przycisku i zapoznaj się z menu *Cięcie i dzielenie* – zgadłeś – cięcie i


dzielenie. Ta ostatnia jest również twoją zakładką, jeśli chcesz przyciąć lub obrócić wideo MP4. Niektóre inne zadania, takie jak szybkość odtwarzania lub regulacja dźwięku, są wykonywane w *oknie Właściwości* — lepka zakładka po prawej stronie. Zajmiemy się tym w kilku akapitach. I wreszcie, zakładka *Eksportuj projekt* to miejsce, w którym możesz zapisać plik na swoim komputerze po edycji.

Teraz, gdy lepiej rozumiesz interfejs VSDC, przejdźmy do kilku podstawowych zadań, w których pomoże ci ten edytor wideo MP4.

Jak używać VSDC jako rozdzielacza wideo MP4?

Dzielenie wideo MP4 nie różni się od [dzielenia dowolnego innego](#) pliku [wideo](#) :

- Umieść kursor dokładnie w momencie, w którym chcesz podzielić wideo na części.
- Kliknij ikonę wyglądającą jak brzytwa z menu *Dzielenie i cięcie* u góry.
- Kliknij w dowolnym miejscu na osi czasu, aby anulować wybór całego wideo, a następnie wybierz potrzebny fragment i naciśnij *Usuń* lub przeciągnij go po osi czasu – w zależności od ostatecznego celu.




Jak dodać muzykę do wideo MP4 / Jak usunąć dźwięk z MP4?

Aby dodać muzykę do pliku MP4, po prostu naciśnij zielony przycisk Dodaj obiekt i wybierz ścieżkę dźwiękową z komputera. Plik audio zostanie umieszczony na osi czasu i będziesz mógł go podzielić i przeciągnąć tak, jakbyś to robił z plikiem wideo. Aby dostosować głośność, musisz wybrać plik audio i przejść do dolnej części menu okna Właściwości, gdzie dostępny jest parametr *Głośność dźwięku*.

Czasami może być konieczne zrobienie czegoś odwrotnego: wyodrębnić lub usunąć dźwięk z pliku MP4. Oto jak to zrobić:

1. Kliknij plik wideo lub fragment, z którym pracujesz, aby zaznaczyć go na osi czasu.
2. Przejdź do okna Właściwości i przewiń w dół na sam dół.




3. Jeśli wybierzesz opcję „Podziel na wideo i audio”, dźwięk wideo zostanie wyświetlony jako osobna ścieżka na osi czasu (patrz ilustracja, ścieżka dźwiękowa jest umieszczona nad wideo na osi czasu). Dzielenie to dobry pomysł, gdy trzeba zastosować efekty dźwiękowe, wyregulować głośność, wyciąć fragment dźwięku – innymi słowy, dokładniej pracować z istniejącym dźwiękiem.
4. Jeśli chcesz całkowicie **usunąć dźwięk z wideo**, możesz albo usunąć właśnie otrzymaną ścieżkę dźwiękową, dzieląc plik LUB wybrać opcję „Nie używaj dźwięku” w sekcji menu *ścieżki dźwiękowej* wyróżnionej na powyższej ilustracji.

Jak spowolnić lub przyspieszyć wideo MP4 / Jak odwrócić wideo MP4?

Aby spowolnić wideo MP4, musisz zmniejszyć prędkość odtwarzania pliku. To bardzo proste zadanie:

1. Wybierz fragment filmu, który chcesz spowolnić.
2. Przejdź do okna *Właściwości* i przewiń w dół do sekcji menu *Prędkość%*
3. Zmień prędkość zgodnie ze swoimi potrzebami. Na przykład ustawienie prędkości na 50% spowoduje, że Twój film będzie dwukrotnie wolniejszy.




Jeśli chcesz przyspieszyć plik MP4, użyj tych samych ustawień, aby zwiększyć prędkość % do pożądanego poziomu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, mamy osobny, szczegółowy samouczek, [jak przyspieszyć film i uzyskać efekt przyspieszenia](#).

Na koniec, jeśli próbujesz dowiedzieć się, jak odwrócić wideo MP4, przełącz się z „Nie” na „Tak” w menu rozwijanym „Odtwórz do tyłu” nad parametrem *Prędkość%*, jak pokazano powyżej.

Pamiętaj, że po zmianie szybkości odtwarzania wideo dźwięk dostosowuje się automatycznie. Dlatego możesz go wyciszyć lub zastąpić bardziej odpowiednią ścieżką dźwiękową.

Jak utworzyć GIF z MP4 (lub przekonwertować go na dowolny inny format po edycji)

Jeśli potrzebujesz tylko przekonwertować plik wideo MP4 na dowolny inny format, zalecamy skorzystanie z [bezpłatnego konwertera wideo](#) . Ale jeśli chcesz utworzyć GIF z MP4 po edycji, po prostu wybierz odpowiedni format na etapie eksportu, jak pokazano poniżej.



Jak widać, istnieje wiele innych formatów, które możesz wybrać w oparciu o swoje cele. Poza tym VSDC umożliwia zapisywanie filmów za pomocą profili mediów społecznościowych. Oznacza to, że jeśli planujesz opublikować swój klip na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube lub Vimeo, program automatycznie zastosuje parametry wymagane przez te platformy mediów społecznościowych do Twojego pliku. A jeśli chcesz dostosować jakość wideo, możesz to zrobić za pomocą przycisku "Edytuj profil" w prawym dolnym rogu ekranu Eksportuj.

Następnie użyj okna podglądu, aby uzyskać ostateczny wygląd i naciśnij przycisk *Eksportuj projekt* , gdy będziesz gotowy.

Ostateczne przemyślenia na temat VSDC jako bezpłatnego edytora wideo MP4

MP4 to standard branżowy obsługiwany przez większość urządzeń i oprogramowania multimedialnego. Jedną z jego kluczowych zalet jest zachowanie wysokiej jakości obrazu dzięki kodekowi H.264. Tak więc, gdy musisz edytować plik wideo MP4, powinieneś wziąć ten czynnik pod uwagę, ponieważ niektóre bezpłatne edytory wideo nakładają poważne ograniczenia na

formaty plików i rozdzielczość na poziomie eksportu.

Jeśli chodzi o VSDC, nie tylko pozwala zachować najwyższą jakość wideo, ale także obsługuje H.265/HEVC – następcę kodeka H.264. Oznacza to, że nawet jeśli Twój film jest w 4K, po edycji będziesz w stanie zachować jego precyzję.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach darmowego edytora wideo VSDC, zajrzyj na jego [kanał YouTube](#).