

3 proste sposoby na usunięcie dźwięku z wideo w VSDC

Zbyt często przyzwoite filmy mają niską jakość dźwięku. Przyczyny są różne: nieoczekiwane odgłosy w tle, świst wiatru, a nawet mikrofon błędnie zakryty palcem operatora. W rezultacie podczas edycji materiału filmowego może być konieczne usunięcie dźwięku z filmu i zastąpienie go muzyką lub nagraniem głosowym.

Jest na to kilka sposobów, w tym triki dwoma kliknięciami, które pozwolą wyciszyć wideo w dosłownie 3 sekundy. W poniższym artykule opiszemy trzy metody i wyjaśnimy zalety każdej z nich. Przyjrzymy się również dalszym krokom, które możesz chcieć podjąć, np. usunięciu szumu audio lub zmianie głośności części dźwięku.

W samouczku użyjemy bezpłatnego oprogramowania do edycji wideo o nazwie VSDC. Jest przeznaczony dla systemu operacyjnego Windows i wymaga minimalnych zasobów systemowych.


[Pobierz darmowy edytor wideo VSDC](#)

Zasadniczo istnieją dwa sposoby na usunięcie dźwięku z wideo: przez wyciszenie go i całkowite usunięcie oryginalnej ścieżki dźwiękowej z pliku. Ta pierwsza jest najłatwiejszą i najszybszą opcją, jeśli potrzebujesz tylko wyciszyć wideo. To drugie jest wygodniejsze, jeśli chcesz zastąpić oryginalny dźwięk nową ścieżką dźwiękową. Przyjrzymy się każdej metodzie.

Jak usunąć dźwięk z wideo: metoda nr 1

Zacniemy od krótkiej sztuczki, w której oryginalna ścieżka dźwiękowa pozostaje częścią pliku, ale staje się całkowicie cicha. Aby to wypróbować, zaimportuj plik wideo do VSDC Free Video Editor i wykonaj następujące dwa kroki:

1. Użyj prawego przycisku myszy, aby kliknąć wideo, które chcesz wyciszyć.
2. Wybierz „Efekty dźwiękowe --> Amplituda --> Cisza”, jak pokazano poniżej.




Teraz zasadniczo dodajesz warstwę „Ciszy” do filmu. Oznacza to, że dźwięk pozostaje częścią pliku, ale zostaje wyciszony przez filtr. A ponieważ możesz łatwo zmniejszać, rozciągać i przesuwąć warstwy za pomocą myszy, ta metoda będzie działać w przypadku wyciszenia całego wideo lub wyciszenia tylko jego części. W tym drugim przypadku dostosuj rozmiar warstwy „Cisza” za pomocą myszy i przesuń ją do części materiału, którą chcesz wyciszyć.

Szybka wskazówka: jeśli głównym powodem, dla którego chcesz usunąć dźwięk z wideo, jest hałas w tle, możesz również rozważyć filtry redukujące hałas dostępne w VSDC. Szczegółowy samouczek dotyczący redukcji hałasu [jest opublikowany tutaj](#).

Jak wyciszyć dźwięk w filmie: metoda nr 2

Ta pierwsza metoda była łatwa, prawda? Teraz kolejna metoda jest dłuższa o dwa kliknięcia (co daje 4 kliknięcia). Oto jak to zrobić:

1. Zaimportuj wideo, które chcesz wyciszyć, do VSDC Free Video Editor.
2. Użyj prawego przycisku myszy, aby kliknąć wideo i wybierz „Właściwości”. Okno „Właściwości” pojawi się po prawej stronie edytora.
3. Przewiń w dół do pola „Ścieżka audio” i przełącz na „Nie używaj dźwięku”.



Ta metoda zapewnia mniejszą elastyczność. Kiedy go używasz, technicznie decydujesz się całkowicie zignorować dźwięk wybranego pliku. Nie przeszkadza to jednak w dodaniu pliku audio do projektu i użyciu go jako nowej ścieżki dźwiękowej.

Jak usunąć dźwięk z wideo, usuwając ścieżkę audio: metoda nr 3

Jeśli wolisz, możesz pójść o krok dalej i całkowicie usunąć ścieżkę dźwiękową swojego pliku. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz wyciszyć, i wybierz z menu „Właściwości”. Z prawej strony pojawi się okno „Właściwości”.
2. Przewiń w dół i użyj jasnozielonego przycisku „Podziel na wideo i audio”. Gdy to zrobisz, zobaczysz, że ścieżka dźwiękowa pojawia się teraz jako osobna warstwa na osi czasu.
3. Wybierz go i naciśnij Usuń.

Odseparowanie warstwy ścieżki dźwiękowej jest również wygodne, gdy trzeba wyciąć lub zmodyfikować fragment dźwięku. [Oto szczegółowy film](#) o tym, jak zmienić głośność części dźwięku w VSDC.

Jak zastąpić dźwięk inną ścieżką dźwiękową lub komentarzem głosowym

Pokazaliśmy Ci 3 metody usuwania dźwięku z wideo. Zobaczmy, co dalej. W większości przypadków nie chcesz, aby film był cichy, więc może być konieczne przesłanie nowej ścieżki dźwiękowej. Aby to zrobić, po prostu kliknij przycisk „Dodaj obiekt” i wybierz „Audio” lub użyj kombinacji klawiszy Shift + A. Gdy przesłana ścieżka audio znajdzie się na osi czasu, dostosuj dźwięk, aby pasował do wideo, przesuwając nową ścieżkę wzdłuż warstwy. Jeśli potrzebujesz przyciąć plik lub wyciąć jego część, skorzystaj z [tego samouczka](#). Dzielenie plików audio w VSDC działa dokładnie tak samo, jak dzielenie filmów.

Wreszcie, jeśli chcesz nagrać komentarze głosowe do filmu, możesz to zrobić również w VSDC. Narzędzie do przechwytywania głosu jest dostępne w bezpłatnej wersji programu i umożliwia [tworzenie lektorów](#) przy minimalnym wysiłku. Będziesz mógł dodać nagranie głosowe do osi czasu jako nową warstwę i dostosować je tak samo, jak w przypadku każdego innego pliku audio. Obejrzyj nasze instrukcje dotyczące dodawania głosu przez wideo [tutaj](#).

Teraz, gdy już wiesz, jak wyciszać, usuwać i zastępować ścieżkę dźwiękową, spróbuj samodzielnie. Wybierz najwygodniejszą metodę i rozpocznij eksperymenty z montażem! Napisz do nas [na Facebooku](#), jeśli masz jakieś pytania i zasubskrybuj nasz [kanał](#) na [YouTube](#), aby uzyskać więcej samouczków.